

RIMNET http://www.rim.or.jp/support/ Members Guide Book 2010/07 2010/12/13 改定

はじめに

本利用マニュアル(初期設定)では、初めてマイサーバーVPS compact を使用するお客様を対象に マイサーバーVPS compact の初期設定方法を解説します。

目次

はじめに
目次1
1. サーバの初期設定2
1-1. 概要
1-2. 初期セットアップウィザード2
2. HDEcontroller のアクセス制限
2-1. 概要
2-2. 基本設定
3. 自ドメインの設定
3-1. 概要
3-2. 基本設定
4 . メール、 FTP の設定13
4 - 1 . 概要
4-2. 基本設定

1. サーバの初期設定

1-1. 概要

はじめにHDE Controller にログインし、初期設定を行います。

次項の初期セットアップウィザードの項目に従って初期設定を完了してください。

1-2.	初期セ	ットア	゙ップウ	ィザー	- ド
------	-----	-----	------	-----	-----

HDE にログインします。

- ユーザ名 root
- パスワード root パスワード

この	vm-202-167-239	-86.netplatz.jp へ接続	2 🛛	ら発行されたものではありません。
セキてし	R		A CAR	ーに送信される情報を盗み取る意図が示唆さ
С. 0	HDE Controller のサ ー名とパスワードが必要	-//- ĒCJ.	にはユーザ	います。
۲	ユーザー名(山):	🖸 root	~	
\odot	パスワード(P):	*****		
۲	77427-F4 <u>6</u> 7	パスワードを記憶する(B)		

画面が遷移しますのでお待ち下さい。



😱 🌏 インターネット 🔍 100% 🔹

5 秒後に自動的にジャンプします。 □ 次回からこの画面を表示しない

ログイン名: root

 $\mathbf{2}$

初期セットアップウィザードの画面が表示されます。



一度ログアウトし、再度ログインして下さい。

初期セットアップウイザードが表示されなくなります。

2. HDEcontroller のアクセス制限

2-1. 概要

初期状態ではHDEcontroller へのアクセス制限などの基本設定はされていませんので、必要に応じ、 この画面でポート番号やアクセス制限の設定を行うことができます。

```
2-2. 基本設定
```

固定の送信元IP アドレスからのみ接続制限をかける場合、以下の通り設定します。

「HDE Controller」ボタンをクリックします。 HDE Controller 10 V=171 ログイン名: root ログアウト 運用 ≫ 1 テーブバックアップ OSアップデート バーチャルドメイン アカウント サーバーステータス パッケージ管理 バックアップ HTML (e \square **Me** x-1+#-15-メーリングリスト Weby – パー セキュアWeb DNSサーバー FTP# - /(-NTP# - パー Q λ_{Λ} 自己監視 ログ管理 SNMPエージェント グラフレポート ステム ≫ Pro-A I **A**? オプション ディスク容量制限設定 初期セットアップ ウィザード ネットワーク セキュリティ ファイアウオール HDE Controller 設定 イントラネット ∎**£**®® R

「基本設定」ボタンをクリックします。

HDE Controller Vab-based Administration Software for Linux Servers			ログイン名 root ログアウト
♥基本設定		HDE Controller設定	
◎ライセンス情報	HDE Controllerを利用するための設定を行います。		
♥SSL設定			
●インターフェース設定			
◎サーバー情報送信			
◎お気に入り			

「指定したIP アドレスからのみ接続を認める」を選択し、IP アドレスを入力します。 「設定する」ボタンをクリックします。

シサーバー情報送信		
お気に入り	ポート番号 @ 16590	
	▲ 他のソフトウェアと競合が起こらない限り、特に変更する必要はありません。	
	アクセスポリシー設定	
	HDE Controllerにアクセスできるネットワークの範囲を設定します。	
	● 全てのサイトからの接続超認める 図 日本	
	● 同じドメイン内からのみ接続を認める 指定できる形式は、以下のi番りです。	
	(example comp ● 同じネットワーク内の中からのみ提続を認める 形式 入力例	
	202:167:239.0/24 - ホスト名(FGDN) foobar example.com	
	◎ 指定したFアドレスからのみ接続を認める● Fメイン名 example.com	
	192.188.3.1 192.188.10.0/24 ^ IPアドレス 192.168.12.34	
	PアFレスの一部 19216812	
	アアドレス/ネットマ 192.16812.0/255.255.0	
	▲ 現在、LOサーバーのアクセス制限がされ のた。必ずアクセス制限がされ ころ	
	していたがり クロン 間線 おいていたいで、 使数指定する場合は、それぞれをスペースで区切 るか、改行してください。	
_		
	HDE Controller へのSSL(Secure Sockets Layer)による接続を設定します。	
	☑ SSL接続を有効にする	
	▲ 通常はセナーリティカ トルため マママ (マーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマー	
	→ 通常にビデエジカード等を送離される可能とかあるため、SSLを有効にすると問題がある場合のみチェックを	
	HITCHERN.	

3. 自ドメインの設定

3-1. 概要

初期セットアップではHOSTサーバの設定のみです。

ここでバーチャルドメインの設定をすることで、メールやWEB、FTPをお客様のドメインで運用することができます。

3-2. 基本設定

HDE にログインします。

- ユーザ名 root
- パスワード root パスワード

ΞØ,	m-202-167-23	9-86.netplatz.jp へ接続	2 🛛	16発行されたものではありません。
セキてし				ーに送信される情報を盗み取る意図が示唆さ
С.С. С	HDE Controller のサ ー名とパスワードが必	ーバー 要です。	にはユーザ	Lat.
٢	ユーザー名(型):	🖸 root	~	
\odot	パスワード(P):	*****		

画面が遷移しますのでお待ち下さい。



5 秒後に自動的にジャンプします。 □ 次回からこの画面を表示しない

ログイン名: root

6

🛺 😜 インターネット 🔍 100% 🔹



「バーチャルドメインの追加」を選択します。

HDE Controller [®] Veb-based Administration Software for Linux Barrens	номе »>> //- チャルドメイン	へ ログイン名: root ログアウト
●バーチャルドメイン管理	バーチャルドメイン管理	
●バーチャルドメイン追加	 バーチャルドメインの追加・編集を行います。 バーチャルドメインを設定することにより、ドメイン毎に独立してメール・ 	アカウント、Webスペース等を提供する
◎バーチャルドメインの一括登録	ことができます。	
●テンプレート編集		
●テンプレート追加		
●バーチャルドメインの状態		
●バーチャル容量制限初期化		
○ドメインデータのエクスポート		

バーチャルドメインの追加を行います。



ご利用されるドメイン名

ドメイン管理者パスワードを入力して下さい。

次回からお客様がご利用されるドメインを HDE で運用する時に必要になります。

HDE のログインは

アカウント名「admin@ここで設定したドメイン名」パスワード「ここで設定したパスワード」になります。

失念された場合は「root@ここで設定したドメイン名」パスワード「登録証の root パスワード」で入り Admin のログインパスワードを更新する必要があります。

「他のサーバーに、このドメインのマスターネームサーバーをまかせる」を選択します。

「サービス形態選択」

このまま「進む」をクリックします。



「サーバー選択」

デフォルト使用の場合、このまま「進む」を選択します。

HDE Controller'	ログイン名 root ログアクト
サーバー選択	
このドメインで提供するサービスを選択してください。ここで選択されなかったサーバーについても ービス提供開始後、ここで選択されなかったサービスを改めて提供可能にするために行うもので)、このあと設定を行いますが、これはサ す。
🖬 Webサーバー	
☑ セキュアWebサーバー	
◙ メールサーバー	
◙ メーリングリストサーバー	
☑ バックアップ機能	
■ FTPサーバー	

運用メニュー設定

デフォルト使用の場合、このまま「進む」を選択します。

1			 運用メニュー設定 		1
	バーチャルドメインの管钥 Controller設定」以外のメ ューは新規ユーザーを作 それぞれ与えたい 権限の て」ボタンまたは「削除」す	2者「admin」の権限と一般に にユーは「admin」の直接の 減した時に利用されるデン)項目名を反転表示させる。 「ダンをグリックしてください。	2ーザーを作成時の権限を設定し 権限に反映されます。「個人情報 ブレート権限になります。 ことで権限が有効になります。運	します。「個人情報管理」「OC 段管理」「COIインストール」「I 用メニュー単位で権限の増加	31インストール」「HDE HDE Controller設定」メニ 転を行いたい場合は「全
			ドメイン名: com		
		バックアッ プ ❷	 □ 今すぐバックアップ □ バックアップファイルの復元 ネ(***) ネ(***) 	□スケジュール編集 □スケジュール追加 ■	
		cal+22k−ル♥	■ CGI管理 ■ CGIインストール 全てチェックを対	I CGI制御 II CGI發録	
		ディスク使用容量制限●	□ 容量制限一覧	□ 容量制限一括設定 	
		バーチャルドメインの	■バーチャルドメインの状態 全てチェック 全てチェックを外す	-	
		Webサーバー�	 □ ディレクトリ認証設定 □ 基本設定 □ ディレクトリ管理 全てチェックを外げ 	 ✓ディスク使用量一覧 ✓ディレクトリ追加 ✓アクセス統計 	
		ネットワーク ?	■ ネットワーク情報の取得 全てチェック 全てチェックを外す	Ŧ	
		•	戻る ×キャンセノ 進む	3	

「制限設定」

デフォルト使用の場合、このまま「進む」を選択します。



「Web サーバ設定」

ログイン名 root

デフォルト使用の場合、このまま「進む」を選択します。



「ネームサーバーへ追加するレコードの確認」

デフォルト使用の場合、このまま「設定する」を選択します。

HDE Controller	HOME		0¥2±7A			D340	- S root
マスター(プライマリルネー マスターネームサーバ・ 加でドメイノ名にniwar	ームサーバーのn ー上でHDE Contr niwaniwa comを指	- ネームサーバ iwaniwaniwa.comゾーン rollerを使用しniwaniwa 定して行います。	ーへ追加! /ファイル iniwa.com)	「るレコードの確思 に以下のレコードで ノーンを追加する	8 E追加してくださ 場合は、「ネー」	い。 ムサーバー設定」の	ドメインの追
このドメインのエクスポ 等を復元することができ 企正J	ートファイルがあ きます。 丸の方法によって作	com, com ico ico ico ico ico ico ico ico ico ico	IN A IN MX m IN A m IN A ノデータの することで - タを指定し	202167239.86 10 mail 202167239.86 202167239.86 202167239.86 202167239.86 202167239.86 インポート - 自動的にユーザー	- 1清報、ホームま *ません。	東城およびメールス	ブール領域
	■ I I77	クスポートファイルを打 ポートファイル	記定してド: <mark>× ++>セ</mark>	レンデータのイン () () () () () () () () () ()	ポートを行う。 ^{選択}		
ログイン名 root			0	101		👩 😋 ብンターネット	100K

サーバへ設定が投入されますので暫くお待ち下さい。

❶ 処理中	
qmailモジュールの処理を行っています add_lineモジュールの処理を行っています 完了 groupモジュールの処理を行っています 完了 既存設定ファイルをバックアップしています 設定ファイル情報を取得しています 設定書き込み処理を行います 設定書き込み処理を行います。設定が完了するまでしばらくお待ちください	

下記の画面で設定完了です。

特にサーバー再起動は必要ございません。

HDE Controller'		 区 ログイン名: root
○バーチャルドメイン管理	▲ 設定が完了しました。	
●パーチャルドメイン追加		、一ス等を提供する
○バーチャルドメインの一括登録		
◎テンプレート編集		
●テンプレート追加		

4. メール、FTP の設定

4-1. 概要

初期セットアップではHOSTサーバの設定のみです。

ここでバーチャルドメインの設定をすることで、メールやWEB、FTPをお客様のドメインで運用することができます。

4-2. 基本設定

●メールサーバの設定

HDE にログインします。

ユーザ名 root

パスワード root パスワード(登録証記載)



メールサーバをクリックします。



基本設定をクリックします。

HDE Controller [®] Vabbased Administration Software for Linux Berners		ログイン名: root ログアウト
●基本設定	メールサーバー ―	
◎アクセス制御	メールサーバーはメールの送信、受信のために必要なサービスです。主	ミにメール送信のためのSMTPサーバ
◎スプール容量制限	↓ メールサーバーのログ閲覧はこちら	
◎スプール容量制限一括設定		7
●エイリアス設定		
◎スマートリレー設定		
●スパム拒否設定		
◆送信者認証設定		

詳細設定をクリックします。



♥基本設定	メールサーバー設定 評細設定		
●アクセス制御	A種メールサービスの待ち受けボート番号とメールサービス設定 各種メールサービスの待ち受けボート番号とメールサービスの有効/無効を指定します。 メールウィルススキャナをこのサーバー上で併用する場合は、SMTPボート番号を変更し、メールウィルススキ		
◇スブール容量制限→括設定	ヤナからこのホートにメールを転送するようにしてくたさい。		
●エイリアス設定	プロトコル ボート番号 有効/無効 SMTP Q 25		
●スマートリレー設定	SMTPS 2 465 ■ 右於		
♀スパム拒否設定	Submission 🛛 587 🔽 有効		
◆送信者認証設定	POP3S 12 月10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	IMAPS		
	セキュリティー設定 SMTP認証, SSL/TLSに関する設定を行います。		

「メールサービス設定」

Submission 587と入力し「有効」にチェックを入れます。

「セキュリティ設定」

Submission SMTP 認証「有効」にチェックを入れ。SSL/TLS を「無効」にします。

その他のチェックは入れません。

Layz.com/wa/sup/boscur.uayuuai/dosds/uscuus/		432000	
SMTP最大同時接続数(postfix:smtpd_client_connection_count_limit)	?	50	
SMTP最大接続試行数(postfix:smtpd_client_connection_rate_limit)	?	0	
SMTPグリーティングバナー(postfix:smtpd_banner)	?	ESMTP \$mail_name	
POP3グリーティングバナー(dovecot:login_greeting)	?	Dovecot ready.	
IMAPグリーティングバナー(dovecot:login_greeting)	?	Dovecot ready.	
qmailバラメータ		値	
ローカル配送の多重度(qmail:concurrencylocal)		30	≡
リモート配送の多重度(qmail:concurrencyremote)		40	
キュー生存期間(秒)		86400	
設定する			

「設定する」をクリックして、メールサーバの設定を終了します。

下記の画面で設定完了です。

特にサーバー再起動は必要ございません。



●メールアカウントの作成

HDE にログインします。

ユーザ名 admin@お客様が設定したドメイン名

パスワード 上記バーチャルドメイン設定時のパスワード

HDE Controller [®] Web-based Administration Bothware for Linux Barvers	
vm-202-167-239-86.netplatz.jp へ 携 ・	86.netplatz.jp (こはユーザ WFE成したドメイン】 ● でる(限) ■ controller 6.0.0 ISP Edition(9118) 型マニュアル

「アカウント」をクリックします。



「ユーザー追加」をクリックします。

●ユーザー管理	アカウント
●ユーザー追加	Linuxにアクセスしたり、特定のサービスにアクセスするためにはサーバー上にユーザーアカウントが設定され ている必要があります。また、各ユーザーごとに利用環境などを個別に設定することができます。また、Linux
●CSVー括ユーザー登録	にはユーザーの管理の簡便化を図るためにグループが設定できます。グループを設定することで、各ユーザ 一ごとの設定だけでなく、ユーザーをひとまとまりに考えたグループごとで設定を行うことができます。
℃CSV一括ユーザー削除	
℃CSV一括ユーザー保存	
●アクセス権限設定	
●アクセス権限一括設定	
●アクセス権限初期化	
●テンプレート設定	

ユーザー追加画面が出てきますので入力します。

〇ユーザー管理		ユーサー追加
●ユーザーistto	あと998人のユーザーを追加するこ	らことができます。
◎CSV-括ユーザー登録	フーザータ(ログイン)	
COSVー括ユーザー新聞	パスワード	
CCSVー括ユーザー保存	パスワード(再入力)	
0アクセス権限設定	追加情報(本名など)	
〇アクセス権限一括設定	シェル	O //bn//bs/h ♥ €1 ● 利用不可
◎ アクセス権限初期化		● その色
しテンプレート設定	メール認証	 POP 及びAPOPで認証 POPのみで認証 APOPのみで認証 どちらも認証不可
	FTP	 ● 利用可 ● 利用不可
	アカウント有効期限	e e ≥ #### • # ☑ 月 <mark></mark> 日
	ホーム領域制限	◎ 容量制限は利用できません。
	メールスプール領域部	EMPR 6 MBytes
		8275

ユーザ名・パスワードを入力します。

シェル デフォルトで構いません。

メール認証 通常は「POP 及び APOP で認証」で構いません。

FTP デフォルトで構いません。

アカウントの有効期限 期限設定が必要な場合はここで設定します。通常は「無期限」で構いません。

メールスプール領域制限 このユーザのメールボックス容量を設定します。

ブランクの場合は「無制限」になります。

「設定する」をクリックすると設定完了です。

5 5 8 1 5 < 2 5 8 6 5 8 8 7 4 4 8 9		Marcard.	
		▲ 設定が完了しました。 ○K	
	パスワード(再入	力)	

メールソフト送受信設定
デフォルト設定の場合
◆受信サーバ
アカウントの名前 送信先に表示する名前等
POP サーバ名 mail.ドメイン名
ポート番号 110
ユーザ名 メールアドレス(@ドメインも含む)
パスワード 設定したメールパスワード

7加ント設定	? 🗙
受信 送信 作	成 フィルタ 接続
7 かいの名前: ~POP3設定 ——	送信先に表示する名前等
POP3サーハ%	mailドメイン名
₩~卜番号:	110
1-ザ名:	test
<mark>∧</mark> °スワート≒	******
	APOP を使って認証
	SSL を使用する 設定
	一週回チェック対象外
	□ 'RETR' を使わない
	OK キャンセル

- ◆送信サーバ
- 名前 送信先に表示される名前等
- メールアドレス メールアドレス(@ドメインも含む)
- SMTP サーバ mail. ドメイン名
- ポート番号 587
- SMTP 認証 チェックする SMTP 認証の「設定」をクリックします。

アカウント設定 ?	×
受信 送信 SMTP設定	
名前: 送信先に表示する名前等 、ールアドレス: メールアドレス	
SMTPサーバ: mailドメイン名 パート番号: 587	
✓ SMTP認証 SSL を使用する DPP before SMTP	
OK キャンセル	

◆SMTP 認証の「設定」画面

「POP3のユーザ名とパスワードを使用する」チェックする。

SMTP큂팚 -	設定	
▼POP3のユ	ーザ名とパスワードを使用する	
ユーザ名:		
<i>\</i> ^\$スワート%		
	ОК	<u>++></u> 21

●FTP アクセス方法

デフォルト設定の場合のアクセス方法

- ホスト名 IP アドレスまたはドメイン名
- ユーザ名 admin@ドメイン名
- パスワード admin パスワード

「詳細設定」にチェックを入れ「接続」の項目をクリックします。

WinSCP ログイン			? 🛛
セッション 保存したセッション 	セッション ホスト名(<u>H</u>) IPアドレスまたはドメイン名 ユーザ名(<u>U</u>) admin@ドメイン名 秘密鍵(<u>K</u>) プロトコル ファイルプロトコル(E_FTP	パスワード(P) ******** * 暗号化なし	ポート番号(R) 21 ♀ ● を選択(Q)
☑詳細設定(A)			
バージョン(<u>A</u>) Languag	ses ログイン	- 保存(5)	閉じる

「接続」項目の「パッシブモード」にチェックを入れます。

WinSCP ログイン		? 🛛
セッション 保存したセッション 	接続 ✓ パッシブモード(P) タイムアウト サーバのタイムアウト(B) 接続の保持 ○オフ@) ○ nullパケットを送信(N) ○ ダミーコマンドを送信(D) 送信間隔(秒) インターネットプロトコルパージョン	15 📚 秒 30 📚
✓詳細設定(A)	●自動(U) ○ IPv <u>4</u>	◯ IPv <u>6</u>
バージョン(<u>A</u>) Langu	ages ログイン	保存(5) 閉じる

セッションを保存します。

パスワードの保存はガンブラー感染の際、盗聴されますので、**チェックしないことをお勧めします**。 パスワードは忘れない様注意して下さい。



「ログイン」をクリックし FTP アクセスします。

WinSCP ⊡グイン		? 🛛
セッション 	接続	15 🐊 秒 30 📚
☑詳細設定(A)		
バージョン(<u>A</u>) Langua	ages ログイン	保存S 閉じる

「htdocs」がホームページ領域になります。 これをクリックします。

ə - 🗈 🔯	🗳 🖄 📴				[a] / <ル−ト>	• 🚰 🗠 + 🔿 • 📾 🖾 🚮 🙋 📴
s¥hayashi−k¥My D	ocuments				1	
サイズ	種類	更新日時	属性	^	名前 🔺 拡張子	サイズ 更新日時
	ひとつ上のディレク	2010/11/22	r		È .	
	ファイル フォルダ	2010/09/13				2010/12/13 16:56
	ファイル フォルダ	2010/10/26			🚞 htdocs	2010/12/13 16:03
\$	ファイル フォルダ	2009/01/07			indoce_ssi	2010/12/13 16:03
	ファイル フォルダ	2010/11/13			🛅 logs	2010/12/13 16:03
	ファイル フォルダ	2010/11/02			🛜 public_html	2010/12/13 16:03
	ファイル フォルダ	2010/10/26			Cusers	2010/12/13 17:02
	ファイル フォルダ	2010/10/01			🚞 var	2010/12/13 16:03
25	ファイル フォルダ	2010/10/01				
	ファイル フォルダ	2010/09/15				
	ファイル フォルダ	2010/11/15	s			
	ファイル フォルダ	2010/09/22	r			
	ファイル フォルダ	2010/11/03	r			
	ファイル フォルダ	2010/09/13				
	ファイル フォルダ	2010/09/13				
264	HTACCESS 77	2010/10/18	a			
130	HTACCESS-2	2010/09/13	a			
272	HTACCESS-3	2010/10/18	a			
536	HTACCESS-4	2010/10/18	a			
3537	HTML Document	2010/09/01	a	\mathbf{r}		
					<	
79					0 Bof0 Bin 0 of 7	
F4 編集 ा 🔒 F5	コピー 📑 F6 移動	💣 F7 ディレクト!	しの作成	×	F8 削除 💣 F9 プロパティ 🧵	F10 終了
						🔒 FTP 🗐 0:09:38

TOP ページは原則すべて「index.html」になります。

index.html ファイルをアップします。



index.html ファイルをサーバ側へ「ドラッグアンドドロップ」すると下記の画面が表示されます。 「コピー」をクリックします。

	ıments				/htdacs						
サイズ	種類	更新日時	属性	^	名前	拡張子				サイズ	更新日時
1	ひとつ上のディレク ファイ <u>ル フォルダ</u>	2010/11/22 2010/09/13	r		E .				_		
	77 38-							1			
į	ファ- コピー:ファイル	'indexhtml'をり	Eートディレ	クトリィ							
	77- /htdocs/*.*								~		
	ファー モ送設定 ファーデフォルト転送	差設定									
1	771 771										
	ファー 🗌 ファイルの新	(規/更新のみ(E)				=	のダイアログを二度	と表示しない			
	ファイ 🔲 パックグラウ	ンドでの転送(吗)の	転送キュー	に追加)	1	+ファイルを個別に軸	5送する(<u>T</u>)			
	/ア1	876)			Г	ראר	キャンセル	Δ <i>μ</i> 70	0		

データがアップされます。

r 🔝 🔯	🚰 🙋 📴 👘				🚞 htdocs	· 🔄 🔄 · ⇒ · 🔁 📶 🕼 🖄 皆
⁄ashi−k¥My Do	cuments				/htdocs	
サイズ	種類	更新日時	属性	^	名前 🔺 拡張子	サイズ 更新日時
	ひとつ上のディレク	2010/11/22	r		b .	
	ファイル フォルダ	2010/09/13			🙋 index.html	4 2010/12/13 14:34
	ファイル フォルダ	2010/10/26				
	ファイル フォルダ	2009/01/07				
	ファイル フォルダ	2010/11/13		_		
	ファイル フォルダ	2010/11/02				
	ファイル フォルダ	2010/10/26				
	ファイル フォルダ	2010/10/01				
	ファイル フォルダ	2010/10/01				
	ファイル フォルダ	2010/09/15				
	ファイル フォルダ	2010/11/15	s			
	ファイル フォルダ	2010/09/22	r			
	ファイル フォルダ	2010/11/03	r			
	ファイル フォルダ	2010/09/13				
	ファイル フォルダ	2010/09/13				
264	HTACCESS 77	2010/10/18	а			
130	HTACCESS-2	2010/09/13	а			
272	HTACCESS-3	2010/10/18	а			
536	HTACCESS-4	2010/10/18	а	_		
3537	HTML Document	2010/09/01	а	×	- 15	
	1			>	<	
					0 B of 4 B in 0 of 1	
扁集 🛍 F5∶	コピー 🕼 F6 移動	💣 F7 ディレクト!	の作成	\times	8 削除 💣 F9 プロパ	ティ 🗓 F10 終了

<u>マイサーバーサービス 利用マニュアル(初期セットアップ)</u> <u>マイサーバーVPS compact</u>

発行元:株式会社イージェーワークス 発効日:2010年7月9日 rev1

リムネット カスタマーサポートセンターの連絡先

電話窓口:0120-678-309

ファックス:045-472-2777

- メ ー ル:support@rim.or.jp
- 受付時間: 24時間365日

本マニュアルに記載されている内容の著作権は、原則として株式会社イージェーワークスに帰属します。 著作権法により、当社に無断で転用、複製等することはできません。