

Android9.0 Gmail の新規設定方法


1. Gmail の起動

ホーム画面もしくはアプリ一覧より Gmail をタップします。



2. アカウント追加


「Gmail へようこそ」画面が表示されますので、下部 [スキップ] をタップします。




[メールアドレス追加] をタップします。



「メールのセットアップ」の画面が表示されますので [その他] をタップします。



メールアドレスを入力し、[手動設定] をタップします。



[個人用 (POP3)] をタップします。




メールパスワードを入力し、[次へ] をタップします。




3. 受信サーバー設定

「受信サーバーの設定」画面が表示されますので、各項目を入力し、[次へ] をタップします。



ユーザー名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード
サーバー	アカウント登録証記載の POP サーバー名
サーバーからメールを削除	削除しない

「サーバー設定を確認しています」の画面となります。



「証明書が無効です」となりますので [設定を編集] をタップします。



各項目を確認し、[次へ] をタップします。

受信サーバーの設定

このアカウントを追加するには、ポートやセキュリティの種類を更新してみてください。

ユーザー名
[Redacted]

パスワード
[Redacted]

サーバー
[Redacted]

ポート
110

セキュリティの種類
なし
メールのセキュリティは保証されていません

サーバーからメールを削除
削除しない

次へ

ユーザー名	お客様のメールアドレス
パスワード	入力済み
サーバー	アカウント登録証記載の POP サーバー名
ポート	110
セキュリティの種類	「なし」に変更します
サーバーからメールを削除	削除しない


4.送信サーバーの設定

各項目を入力し、[次へ] をタップします。



ユーザー名	お客様のメールアドレス
パスワード	入力済み
SMTP サーバー	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名

「smtp 設定を確認しています」の画面となります。



「メールのセキュリティは保証されていません」となりますので [設定を編集] をタップします。



各項目を確認し、[次へ] をタップします。

送信サーバーの設定

このアカウントを追加するには、ポートやセキュリティの種類を更新してみてください。

ログインが必要

ユーザー名
[Redacted]

パスワード
[Redacted]

SMTP サーバー
[Redacted]

ポート
587


セキュリティの種類
なし
メールのセキュリティは保証されていません

次へ

ユーザー名	お客様のメールアドレス
パスワード	入力済み
SMTP サーバー	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名が
ポート	587
セキュリティの種類	「なし」に変更します


5. アカウントのオプション

各項目を任意で選択し [次へ] をタップします。



6. 差出人のお名前

「差出人」として表示される任意のお名前を入力し、[次へ] をタップします。



7.設定完了

[GMAIL に移動] をタップすることで受信トレイに遷移します。



以上で設定完了となります。